


Comment savoir quel Outlook j'utilise ? Il vous suffit d'aller sur le « ? » qui se situe en dernière position sur votre barre de menu Outlook



Puis de cliquer sur « A propos de Microsoft Office Outlook »

Outlook Express

- Ouvrez Outlook Express.
- Cliquez sur le menu **Outils**, puis sélectionnez **Comptes...**
- Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Courrier...**



- Indiquez votre nom dans le champ **Nom complet** : puis cliquez sur **Suivant**.
- Saisissez votre adresse complète (pdupont@mondomaine.fr) dans le champ **Adresse de messagerie** :,
- puis cliquez sur **Suivant**.

- Saisissez **pop.unimedia.fr** dans le champ **Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3, IMAP ou HTTP)** :. Saisissez **smtp.unimedia.fr** dans le champ **Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP)**.

Assistant Connexion Internet

Noms des serveurs de messagerie électronique

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur

Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3, IMAP ou HTTP) :

Un serveur SMTP est le type de serveur utilisé pour l'envoi de vos courriers sortants.
Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :

< Précédent Suivant > Annuler

- Cliquez sur **Suivant**.
- Indiquez votre nom d'utilisateur « compte pop » (il doit pas y avoir @mondomaine.fr) dans le champ **Nom du compte** :. Saisissez le mot de passe associé à votre compte de messagerie dans le champ **Mot de passe** :

Assistant Connexion Internet

Connexion à la messagerie Internet

Entrez le nom et le mot de passe du compte que votre fournisseur de services Internet vous a donné.

Nom du compte :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe


Si votre fournisseur de services Internet vous demande d'utiliser le mot de passe sécurisé pour accéder à votre compte, sélectionnez la case à cocher « Se connecter avec l'authentification par mot de passe sécurisé ».

Se connecter en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

< Précédent Suivant > Annuler


- Cliquez sur **Suivant**.
- Cliquez sur **Terminer**.
- Dans l'onglet **Courrier**, mettez **pop.unimedia.fr** en surbrillance, puis cliquez sur **Propriétés**.

- Cliquez sur l'onglet **Avancé** et Remplacer le port du **Serveur sortant (SMTP)** 25 par 587.
- Le port du **Serveur entrant (POP)** doit rester sur le port 110.
- Vous ne devez pas cocher la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)** sous le **Serveur entrant (POP3)**, ainsi si que sur le **Serveur sortant (SMTP)**.



- Merci de décocher l'option « Conserver une copie des messages sur le serveur » si vous en n'avez pas l'utilité, sinon vous devez cocher l'option « supprimer du serveur après 5 jours ».

Cliquez sur l'onglet **Serveurs** et cochez la case **Mon serveur requiert une authentification**.



➤ Cliquez sur **Appliquer** puis **OK**, et **Fermer**.

Félicitations ! La configuration de votre compte de messagerie pour l'envoi et la réception des messages est terminée.