


Comment savoir quel Outlook j'utilise ? il vous suffit d'aller sur le « ? » qui se situe en dernière position sur votre barre de menu Outlook



Puis de cliquer sur « A propos de Microsoft Office Outlook »

Outlook 2007

- Ouvrez Outlook.
- Dans le menu **Outils**, choisissez **Paramètres du compte...**
- Sous l'onglet **E-mail**, cliquez sur **Nouveau...**



- Cliquez sur **Suivant**,

Cocher la case : Configurez manuellement les paramètres de serveur ou les types de serveurs supplémentaires (en bas de la fenêtre)

- Sélectionnez **Messagerie Internet** et cliquez sur **Suivant**.
- Vérifiez vos **Informations utilisateur** et entrez les informations suivantes :

Informations sur le serveur

Type de compte : POP3

Serveur de courrier entrant : pop.unimedia.fr

Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.unimedia.fr

Informations de connexion

Nom d'utilisateur : entrez votre nom d'utilisateur « compte pop » (il ne doit pas y avoir @mondomaine.fr).

Mot de passe : entrez votre mot de passe associé à votre compte

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) : ne sélectionnez pas cette option.

Ajouter un nouveau compte de messagerie

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Paul DUPONT
Adresse de messagerie : dupont@nomdomaine.fr

Informations sur le serveur
Type de compte : POP3
Serveur de courrier entrant : pop.unimedia.fr
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.unimedia.fr


Informations de connexion
Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur
Mot de passe : Mot de passe
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...

Paramètres supplémentaires...

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Cliquez sur le bouton **Paramètres supplémentaires...** et sélectionnez l'onglet **Serveur sortant**.
- Cochez la case **Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification** et sélectionnez **Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant**.
- Cliquez sur l'onglet **Avancé** et Remplacez le port du **Serveur sortant (SMTP)** 25 par 587.
- Le port du **Serveur entrant (POP)** doit rester sur le port 110.
- Vous ne devez pas cocher la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)** sous le **Serveur entrant (POP3)**, ainsi si que sur le **Serveur sortant (SMTP)**.



- Merci de décocher l'option « laisser un exemplaire des messages sur le serveur » si vous en n'avez pas l'utilité, sinon vous devez cocher l'option « supprimer du serveur après 10 jours ».
- Cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Tester les paramètres du compte**. Après l'affichage du message **Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès**, cliquez sur **Fermer**.
- Cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.

Félicitations ! La configuration de votre compte de messagerie pour l'envoi et la réception des messages est terminée.